

MANUAL CONFIGURACION CUENTAS DE CORREO EN ANDROID

(Aplicación MAIL o Correo)

Algunos dispositivos Android incluyen una aplicación con nombre **Mail** o **Correo** para gestionar las cuentas de correo electrónico, en lugar de la aplicación **Gmail**.

Si tu dispositivo tiene una aplicación **Correo** o **Mail**, sigue los pasos que describimos a continuación. Debido a la diferencia de capas de personalización y aplicaciones, las opciones, iconos y los nombres de las variables podrían variar ligeramente.


1. Abre la app **Correo** o **Mail** en tu dispositivo




2. Introduce tu dirección de correo electrónico, por ejemplo davidgarcia@dominio.com



3. Selecciona **IMAP** como tipo de cuenta



4. Escribe la contraseña de tu cuenta de correo electrónico



5. Completamos los datos de configuración para el correo entrante



Formulario de configuración para el correo entrante. Campos rellenos:

- NOMBRE DE USUARIO: buzón@arsysdemo.com
- CONTRASEÑA: [oculto]
- SERVIDOR: imap.serviciodecorreo.es
- PUERTO: 993
- TIPO DE SEGURIDAD: SSL/TLS
- Prefijo de ruta IMAP: Opcional

Botones: < ANTERIOR, SIGUIENTE >

6. En la pantalla siguiente, configuramos los parámetros para el envío de mensajes




Formulario de configuración para el envío de mensajes. Campos rellenos:

- SERVIDOR SMTP: smtp.serviciodecorreo.es
- PUERTO: 465
- TIPO DE SEGURIDAD: SSL/TLS
- Solicitar inicio de sesión
- NOMBRE DE USUARIO: buzón@arsysdemo.com
- CONTRASEÑA: [oculto]

Botones: < ANTERIOR, SIGUIENTE >

7. Ahora, definimos la periodicidad con la que queremos que nuestro dispositivo descargue el correo



Pantalla de Opciones de cuenta. Configuración:

- Frecuencia de sincronización: Cada 15 minutos
- Sincronizar correo electrónico de: La última semana
- Notificar cuando llegue un correo
- Sincronizar correo de esta cuenta
- Descargar adjuntos automáticamente al conectar a una red Wi-Fi
- Configure sync size per mail 200..

Botones: < ANTERIOR, SIGUIENTE >

8. Por último, indicamos el nombre que queremos que aparezca como remitente cuando enviemos mensajes



Pantalla de confirmación de configuración. Campos rellenos:

- Asigna un nombre a esta cuenta (opcional): buzón@arsysdemo.com
- Tu nombre (en los mensajes enviados): Arsys

Botón: SIGUIENTE >

9. Con esto hemos finalizado la configuración.